



Klicken Sie einige Sekunden auf das WLAN-Symbol, um die Einstellungen des WLAN-Netzes zu öffnen.

WLAN für Androidgeräte an der PMH

Rückfragen
admins@gsz-bl.de




Screenshot aufgenommen. 18:52
Screenshot anzeigen

Mit WLAN-Netz FRITZ!Box 6340 Cable verbunden.



WLAN



Intelligenter Netzwech..

Diese Funktion wurde deaktiviert, weil „Mobile Daten“ deaktiviert ist.



WLAN Netzwerke

FRITZ!Box 6340 Cable

Verbunden



SCHULE

Außerhalb des Bereichs

Fügen Sie das WLAN Netzwerk SCHULE hinzu oder klicken Sie einige Sekunden auf SCHULE, wenn Sie das Netzwerk konfigurieren wollen

WLAN-001F3F1D498D

Außerhalb des Bereichs



WLAN hinzufügen

SCHULE

EAP-Methode

PEAP

Phase 2-Authentifizierung

MSCHAPV2

CA-Zertifikat

(Nicht angegeben)

Identität

v.name

Anonyme Identität

Passwort eingeben

(unverändert)

Passwort anzeigen

Abbruch

Speichern

SCHULE

Anonyme Identität

Sie müssen den Proxyserver der Schule manuell einstellen.
Öffnen Sie dazu "Erweiterte Optionen anzeigen".

Passwort anzeigen

Erweiterte Optionen anzeigen


Proxy

Manuell

Vom Browser wird ein HTTP-Proxy verwendet, der nicht von anderen Anwendungen verwendet werden kann.

Abbruch

Speichern



Geben Sie Proxy-Hostname, Proxy-Port ein und bei IP-Einstellungen wählen Sie DHCP. Ihr Gerät erhält dadurch automatisch eine IP-Adresse. Speichern Sie die Einstellungen.

Proxy-Hostname

Proxy-Port

Proxy umgehen für

IP-Einstellungen

Sicherheit

802.1x/EAP

Abbruch

Speichern